

Lista de los mejores servidores eMule y cómo actualizarlos

Listas actualizadas

Como se ha mencionado anteriormente, la actualización de los servidores de eMule es de gran importancia para evitar cualquier archivo malicioso en las descargas o documentos compartidos a través del programa. En consecuencia, en este apartado verás 10 servidores actuales y funcionales para eMule:

!! Sharing-Devils No.1 !! : IP - 91.208.184.143. Puerto: 4232.

!! Sharing-Devils No.2 !! : IP - 94.23.97.30. Puerto: 4245.

eDonkey server No1: IP - 176.103.50.225. Puerto: 8369.

eDonkey server No2: IP - 176.103.56.135. Puerto: 2442.

eDonkey server No3: IP - 91.226.212.11. Puerto: 2442.

La Cosa Nostra: IP - 94.23.97.30. Puerto: 4242.

La Cosa Nostra 2: IP 94.23.97.30- puerto 4245.

eMule Security: IP - 80.208.228.241. Puerto: 8369.

TV Underground: IP - 176.103.48.36. Puerto: 4184.

GrupoTS.net Server: IP - 46.105.126.71. Puerto: 4661.

Cómo agregar los servidores


eMule cuenta con la facilidad de agregar y actualizar los servidores de manera manual o de forma automática con el Server met del IRC de España. Con cualquiera de los métodos que escojas, podrás insertar los servidores de manera rápida y sencilla. Una vez que los instales, prueba los servidores con cualquier descarga.

Manualmente


Es un proceso sencillo pero requiere de varios pasos para que la configuración sea adecuada. De esta manera, no tendrás ningún problema de conexión o error de red y podrás compartir o descargar los archivos que desees con cualquier otro ordenador que también tenga eMule. Para agregar los servidores de eMule manualmente, sigue estos pasos:

Haz clic sobre el botón de “Preferencia

Lista de los mejores servidores eMule y cómo actualizarlos




Pulsa sobre “Servidor” y marca la casilla “Conexión segura”.



Edita el número de reintentos, si así lo deseas. Presiona “Aceptar”.

Ahora, en “Servidores”, selecciona todos los servidores que tengas y haz clic derecho. Elige la opción “Eliminar todos los servidores”.Cómo agregar los servidores de eMule manualmente paso 4



Lista de los mejores servidores eMule y cómo actualizarlos

Luego, en el apartado de “Servidores”, ingresa IP o dirección, puerto y nombre. Pulsa “Añadir a la lista”. En la sección “Actualizar server.met desde URL” también puedes agregar <http://www.gruk.org/server.met.gz>.



The screenshot shows the 'Servidores' (Servers) window in eMule. At the top is a 'Conectar' (Connect) button. Below it is the 'Nuevo servidor' (New server) section, which includes fields for 'IP o dirección' (IP or address) with the value '91.208.184.143', 'Puerto' (Port) with the value '4232', and 'Nombre' (Name) with the value '!! Sharing-Devils No. 1 !!'. A red box highlights the IP and port fields. Below these fields is an 'Añadir a la lista' (Add to list) button. Underneath is the 'Actualizar server.met desde URL' (Update server.met from URL) section, which has a text field containing 'tp://www.gruk.org/server.met.gz' and an 'Actualizar' (Update) button. A red box highlights the URL field. At the bottom is an 'Información propia' (Custom information) section with an information icon.

De forma automática


Cuando hayas agregado todos los servidores de eMule y quieres que estos se actualicen de forma automática, sólo debes presionar algunas casillas para que se configure adecuadamente. Si quieres ejecutar este método, observa los pasos que se realizarán a continuación:

Ve a “Preferencias”.

Elige “Servidor”.

Marca las opciones “Asignar prioridad alta a los servidores añadidos a mano”, “Usar sistema de prioridades”, “Control inteligente de ID Baja al conectar” y “Auto-actualizar lista de servidores al iniciar”.

Lista de los mejores servidores eMule y cómo actualizarlos



Ahora, pulsa sobre “Editar...”.

Introduce <http://sites.google.com/site/ircemulespanish/descargas-2/server.met>.

*addresses: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

<http://sites.google.com/site/ircemulespanish/descargas-2/server.met>.

Cierra el bloc de notas pulsando la letra equis “X” de la barra superior izquierda.

Elige “Aplicar” y “Aceptar”.


Otra opción es ir a “Servidores” y en “Actualizar Server.met desde URL” inserta la siguiente dirección: <http://sites.google.com/site/ircemulespanish/descargas-2/server.met><http://emuling.gitlab.io/server.met>

Al ingresarla presiona “Actualizar”.

Lista de los mejores servidores eMule y cómo actualizarlos



Cuando la hayas insertado, haz clic derecho sobre el servidor y elige “Prioridad” > “Alta”.



Ve a “Preferencias” y oprime “Conexión”.

Marca la casilla “Reconectar al perder la conexión”. Cómo agregar los servidores de eMule de forma automática paso 11 y 12

Configuración de seguridad

Para tener una adecuada experiencia con la descarga de archivos a través de los servidores de eMule, es importante considerar que debes observarla dos veces por mes. Esto con la finalidad de evitar que otras páginas compartan archivos maliciosos disfrazados de documentos habituales o comunes que puedan atentar en contra de la seguridad de tu ordenador. En vista de ello, debes utilizar métodos de seguridad y filtros, por lo tanto, solo tienes que seguir estos pasos:

Lista de los mejores servidores eMule y cómo actualizarlos


Ve a “Preferencias”.

Busca “Seguridad”

Marca la casilla “Filtrar servidores”.

Introduce <http://emuling.net23.net/ipfilter.zip> o <http://sites.google.com/site/ircemulespanish/descargas-2/ipfilter.zip>. Con esto lograrás filtrar los servidores maliciosos. Presiona “Cargar”,

Luego, “Aplicar” y “Aceptar”.



Cómo actualizar los servidores

La actualización de los servidores optimiza la seguridad y confiabilidad de la red al momento de compartir y descargar archivos entre usuarios de eMule. Además, minimiza los riesgos de contaminar el ordenador con un malware o ransomware. En vista de ello, las herramientas de eMule permiten actualizar la lista de servidores de forma automática.

Para ello, sólo tienes que seguir los pasos que se han explicado anteriormente. Es decir, con el procedimiento de “Cómo agregar los servidores de forma automática”, también puedes actualizarlos instantáneamente puesto que estás activando una opción llamada “Auto-actualizar la lista de servidores al iniciar”. Con esto, eMule obtendrá las actualizaciones más recientes de los servidores que hayas agregado.

A pesar de que eMule es un programa con muchos años, sigue siendo una de las opciones a tener en cuenta para muchos usuarios. Como su interfaz se adapta a cualquier Sistema Operativo y puede descargarse de manera sencilla y rápida. Sus búsquedas en Global Servidores más la actualización de los servidores, permitirá obtener cualquier archivo a través de otras computadoras que también configuren eMule.

Lista de los mejores servidores eMule y cómo actualizarlos

*****GRACIAS POR PREFERIR WPI Jack Sparrow*****

-###=
;#####+
-x#####=
-=xX###XX#Xx=
,-+#####XX+=;
-x#####+-
,#####x.
#####x
;#####.
#####x

-#####
=#####X
+#####+
#####=
.;X#####xx#X-
,=X+=#####XX##X+
.-#x.X#####XX#####=
.=X#;=x#####Xx#####X=
.+#+++x#X#####+.
.-.;=+====+====-,

SE ESTA TRABAJANDO

MUY DURO PARA MEJORAR Y CONTINUAR COMPARTIENDO NUEVO

MATERIAL DE GRAN UTILIDAD.

Lista de los mejores servidores eMule y cómo actualizarlos

=====

***** Jack Sparrow *****

=====

GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACION.

ANTES DE INFORMARLES MIS AMIGOS....LES INVITO A VISITAR LA SIGUIENTE PAGINA WEB

https://archive.org/details/@jack_sparrow_el_pirata

**SE SORPRENDERAN CUANDO VEAN MIS AMIGOS LO QUE TENGO
ALOJADO PARA USTEDES**